

Android

メール設定マニュアル

Ver4.x

Android メール設定方法


お使いの Android フォンの機種や、搭載されている AndroidOS のバージョンによっては画面が一部異なる場合がございます。予めご了承ください。

お使いの Android 端末と本説明で画面が異なっている場合や、端末標準のメールソフト以外をお使いの場合には以下の情報をメールソフトで設定します。

・自動設定について

メールソフトでメール設定をする際に、メールアドレス・パスワードなどを入力した後、自動で設定を行ってくれる場合がありますが、ほとんどの場合は**自動設定では正しく設定できません**。メール設定をする際には「**手動で設定する**」方法をお選びください。

・受信メールサーバの設定

サーバ	secure.fruits.jp
ポート番号	995
セキュリティ保護	SSL
ユーザ名	メールアドレスの先頭の部分を入力します (例) メールアドレス : xxxxxx@fruits.jp  この部分 ユーザ名 : 「 xxxxxx 」となります
パスワード	上記メールアドレスのパスワード

・送信メールサーバの設定

サーバ	secure.fruits.jp
ポート番号	465
セキュリティ保護	SSL
ユーザ名	受信側の設定と同じ
パスワード	受信側の設定と同じ

Android メールの新規設定

1 ホーム画面上またはアプリ一覧から「メール」のアイコンを選択します



2 メールアドレスとパスワードを入力します




・「アドレス」 : 「メールアドレス」を入力します 例) xxxxxx@fruits.jp

・「パスワード」 : 「メールアドレスのパスワード」を入力します


※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます

入力したら、「手動セットアップ」を選択します

3 「アカウントタイプ」の選択画面で「POP3」を選択します



4 「受信サーバーの設定」の画面で、以下のように記入します



・「ユーザー名」 : 「お客様のユーザー名」を入力します

[※受信メールサーバーの設定参照](#)

・「パスワード」 : 「メールアドレスのパスワード」を入力します

※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます

・「POP3 サーバー」 : 「secure.fruits.jp」と入力します

・「ポート」 : 「995」

・「セキュリティの種類」 : 「SSL」

・「サーバーからのメール削除」 : 必要に応じて設定します

入力したら、「次へ」を選択します

5 「送信サーバーの設定」の画面で、以下のように記入します

アカウント設定

送信サーバーの設定

SMTPサーバー
secure.fruits.jp

ポート
465

セキュリティの種類
SSL/TLS

ログインが必要

ユーザー名
XXXXXX

パスワード
.....

戻る 次へ

- ・「SMTP サーバー」 : 「secure.fruits.jp」と入力します
- ・「ポート」 : 「465」を入力します
- ・「セキュリティの種類」 : 「SSL」
- ・「ログインが必要」 : 「✓」をいれる
- ・「ユーザー名」 : 「お客様のユーザ名」を入力します
- ・「パスワード」 : 「メールアドレスのパスワード」を入力します
※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます

入力しましたら、「次へ」を選択します

6 受信トレイ確認の頻度設定

アカウントの設定

アカウントのオプション

受信トレイを確認する頻度 15分毎

いつもこのアカウントでメールを送信

メール着信を知らせる

このアカウントからメールを同期する

戻る 次へ

新着メールがないか自動で受信トレイを確認する頻度の設定等を行います

必要に応じて設定し、「次へ」を選択します

7 「アカウントの名称の設定」



・「このアカウントに名前をつける」 : 任意のモノを入力してください

・「あなたの名前」 : お客様のお名前を入力してください

※メールを送信した際に、相手側に表示される名前となります

入力しましたら「次へ」を選択し、メールの設定は以上となります