

Android

SSL メール変更マニュアル

Ver4.x

Android メール設定方法


お使いの Android フォンの機種や、搭載されている AndroidOS のバージョンによっては画面が一部異なる場合がございます。予めご了承ください。

お使いの Android 端末と本説明で画面が異なっている場合や、端末標準のメールソフト以外をお使いの場合には以下の情報をメールソフトで設定します。

・自動設定について

メールソフトでメール設定をする際に、メールアドレス・パスワードなどを入力した後、自動で設定を行ってくれる場合がありますが、ほとんどの場合は**自動設定では正しく設定できません**。メール設定をする際には「**手動で設定する**」方法をお選びください。

・受信メールサーバの設定

サーバ	secure.fruits.jp
ポート番号	995
セキュリティ保護	SSL
ユーザ名	メールアドレスの先頭の部分を入力します (例) メールアドレス : xxxxxx@fruits.jp  この部分 ユーザ名 : 「 xxxxxx 」となります
パスワード	上記メールアドレスのパスワード

・送信メールサーバの設定



サーバ	secure.fruits.jp
ポート番号	465
セキュリティ保護	SSL
ユーザ名	受信側の設定と同じ
パスワード	受信側の設定と同じ

Android メールの新規設定


1 ホーム画面上またはアプリ一覧から「メール」のアイコンを選択します



2「設定」を選択し、変更したいアカウントを選択します



3 「受信設定」を選択し、以下のように変更します



・「ユーザー名」 : 変更なし

・「パスワード」 : 変更なし

※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます

・「POPサーバー」 : 「*secure.fruits.jp*」

・「ポート」 : 「*995*」

・「セキュリティの種類」 : 「*SSL*」を入力します

・「サーバーからメールを削除」 : 必要に応じて設定します

入力しましたら、「完了」を選択します

5 「送信設定」を選択し、以下のように変更します



- ・「SMTP サーバー」 : 「secure.fruits.jp」
- ・「ポート」 : 「465」
- ・「セキュリティの種類」 : 「SSL」を入力します
- ・「ログインが必要」 : 「✓」を入れる
- ・「ユーザー名」 : 変更なし
- ・「パスワード」 : 変更なし

入力したら、「完了」を選択し、メールの設定は以上となります