

Android の SMTP 設定手順

Android 標準メーラーで

SMTP 認証(送信設定)を行う方法を、できるだけ分かりやすく手順化します。

(端末やメールアプリにより表示名称や手順は多少異なります)

◆ Android メールアプリでの SMTP 設定手順

① メールアプリを開く

Android に標準で入っている「メール」や、メーカー独自のメーラーを起動します。

② 対象メールアカウントを選択

- 「設定」または「アカウント管理」
- 設定したいメールアカウントを選びます。

表示例:

メールアプリ → メニュー(三本線) → 設定 → アカウント選択

③ 送信サーバー(SMTP)設定へ

- 「送信サーバー設定」
- または「SMTP サーバー設定」
- または「サーバー設定」

といった項目を開きます。

④ SMTP サーバー情報を入力

例(サービス側に合わせて変更):

- SMTP サーバー:secure.fruits.jp
- ポート番号:SSL/TLS 使用 → 465
- セキュリティ:SSL/TLS
- 認証方法:パスワード / 通常のパスワード

⑤ SMTP 認証(ログイン設定)

「認証が必要」「ログインが必要」「サインインする」などのチェックを **ON** にします。

そして以下を入力する。

- ユーザー名:メールアドレス(例:user@fruits.jp)

- ・ パスワード:メールパスワード

⑥ 設定を保存

- ・ 「保存」「完了」「次へ」などをタップ
→ 設定完了

◆ 設定確認のポイント(送信できない時)

送信エラーが出る場合は次を確認:

チェックポイント よくあるミス

ユーザー名 メールアドレスを入れていない、別名

パスワード 古い・変更済み

ポート番号 SSL → 465 が一般的

認証設定 「認証が必要」がオフになっている

セキュリティ方式 SSL/TLS や STARTTLS が違う

◆「代表的な表示名称の例」

Android アプリによって表記が違う例:

画面表示例 同じ意味

送信サーバー SMTP サーバー

認証が必要 SMTP 認証

通常のパスワード Password / LOGIN

SSL/TLS 暗号化